


Les pei

Dr Gérard GUILLAUME

1 - DÉFINITION

Exposés dans le chapitre 43 de SO OUENN, les PEI ou BI correspondent aux rhumatismes chroniques.

L'idéogramme de PEI  (3872 — RICCI) a aussi été traduit par : inertie, atonie, insensibilité.

Maladie chronique, le PEI répond toujours à plusieurs facteurs intriqués :

- une hérédité
 - un acquis
 - des facteurs déclanchants : énergie perverse.
- mouvement global d'énergie perturbé
perturbation d'un des 5 mouvements de l'homme
insuffisance de l'énergie de défense

Le PEI correspond à une obstruction de la circulation de l'énergie et du sang, liée à la pénétration d'énergies perverses qui associent en proportion variable : le Vent, le Froid et l'Humidité.

Selon que prédomine l'une ou l'autre de ces énergies on distingue :

- le PEI à prédominance Vent, ou BI errant
- le PEI à prédominance Froid, ou BI douloureux
- le PEI à prédominance Humidité, ou BI fixe.

Les PEI ne sont pas localisés à un méridien, au contraire leur localisation est diffuse. Cette localisation est fonction de la perturbation de l'un des 5 mouvements de l'homme sur lequel retentit l'énergie perverse.

Si l'atteinte est légère on aura une perturbation des correspondances d'un des 5 mouvements, ce qui donne

- le PEI de la peau
- le PEI de la chair
- le PEI des muscles
- le PEI des os
- le PEI des vaisseaux.

Si l'atteinte est plus grave elle diffuse à la profondeur pour donner

- le PEI des Poumons
- le PEI de la Rate
- le PEI du Foie

- le PEI du Rein
- le PEI du Coeur

2 - DIAGNOSTIC

Il repose sur deux éléments.

- 1) L'absence de réponse aux HUIT REGLES diagnostiques des symptômes du PEI.
- 2) La localisation des manifestations qui concernent les correspondances du mouvement de l'homme qui est perturbé.

3 - MOYENS THÉRAPEUTIQUES

- 1) Rééquilibrer le mouvement de l'homme qui est perturbé.

Dans ce cas, on s'adresse au méridien couplé à ce mouvement selon la loi BIAO-LI, qui contient plus de sang que d'énergie.

En choisissant les points SU ANTIQUES de ce méridien, en fonction de leur rôle physiologique.

C'est ainsi que :

- le point TING = met en mouvement
- le point IONG = accélère
- le point IU = transporte pour offrir
- le point KING = transmet
- le point HO = réunit.

- 2) Inhiber l'énergie perverse en cause, par les points SU ANTIQUES en sachant que le point TING des méridiens YANG correspond à la Sécheresse et que le point TING des méridiens INN correspond au Vent.

- 3) Rééquilibrer le mouvement global d'énergie qui est perturbé.

- 4) Tonifier et faire circuler l'énergie de défense.

- 5) Traitements locaux.

4 - ASPECT CLINIQUE ET TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

A - PEI des os :

- 1) Correspond à la perturbation du mouvement de l'EAU :
 - se manifeste par des douleurs osseuses,
 - associées à des atteintes d'autres correspondances du mouvement de l'Eau :
 - trouble de l'ouïe
 - chute des cheveux

- troubles urinaires
- atteinte de la cohérence psychique...
- Dans ce cas il faut agir sur le méridien correspondant au mouvement de l'Eau qui a le plus de sang = TSOU TAE YANG, par l'intermédiaire des points SU ANTIQUES, par exemple 60 V - 64 V.

2) Selon l'énergie perverse en cause :

-- VENT :

- se traduit par des douleurs osseuses
- comme le Vent est en excès, on agit par les points SU ANTIQUES qui inhibent l'action du Vent :
 - KING des méridiens INN,
 - TING des méridiens YANG,globalement au niveau des méridiens couplés au mouvement de l'Eau ;
 - TING de TSOU TAE YANG = 67 V,
 - KING de TSOU CHAO INN = 7 Rn,localement par les points TING des méridiens YANG et par les points KING des méridiens INN, concernés par la zone douloureuse.

-- FROID :

- se traduit par des douleurs osseuses plus diffuses, plus aiguës.
- Comme le Froid est en excès, on agit par les points SU ANTIQUES qui inhibent l'action du Froid :
 - IU des méridiens INN,
 - HO des méridiens YANG,globalement au niveau des méridiens couplés au mouvement de l'Eau ;
 - IU de TSOU CHAO INN = 3 Rn,
 - HO de TSOU TAE YANG = 40 V,localement par les points IU des méridiens INN et par les points HO des méridiens YANG, concernés par la zone douloureuse.

-- HUMIDITÉ :

- se traduit par des douleurs osseuses fixes.
- Comme l'Humidité est en excès, on agit par les points SU ANTIQUES qui inhibent l'action de l'Humidité :
 - TING des méridiens INN,
 - IU des méridiens YANG,globalement au niveau des méridiens couplés au mouvement de l'Eau ;
 - TING de TSOU CHAO INN = 1 Rn,
 - IU de TSOU TAE YANG = 65 V,localement par les points TING des méridiens INN et par les points IU des méridiens YANG, concernés par la zone douloureuse.

B - PEI des muscles :

1) Correspond à la perturbation du mouvement du BOIS :

- se manifeste par des douleurs musculaires,
- associée à des atteintes d'autres correspondances du mouvement du Bois :
 - trouble de la vue
 - trouble des ongles
 - trouble hépatovésiculaire
 - problème de mise en mouvement physique ou psychique...
- Dans ce cas il faut agir sur le méridien correspondant au mouvement du Bois qui a le plus de sang = TSOU TSIUE INN, par l'intermédiaire des points SU ANTIQUES, par exemple : 2 F - 3 F.

2) Selon l'énergie perverse en cause :

- VENT :

- se traduit par des douleurs musculaires erratiques.
- Comme le Vent est en excès, on agit par les points SU ANTIQUES qui inhibent l'action du Vent :
 - KING des méridiens INN,
 - TING des méridiens YANG,globalement au niveau des méridiens couplés au mouvement du Bois ;
 - KING de TSOU TSIUE INN = 4 F,
 - TING de TSOU CHAO YANG = 44 VB,localement par les points KING des méridiens INN et par les points TING des méridiens YANG, concernés par la zone douloureuse.

- FROID :

- se traduit par des douleurs musculaires diffuses, aiguës.
- Comme le Froid est en excès, on agit par les points SU ANTIQUES qui inhibent l'action du Froid :
 - IU des méridiens INN,
 - HO des méridiens YANG,globalement au niveau des méridiens couplés au mouvement du Bois ;
 - IU de TSOU TSIUE INN = 3 F,
 - HO de TSOU CHAO YANG = 34 VB,localement par les points IU des méridiens INN et par les points HO des méridiens concernés par la zone douloureuse.

- HUMIDITÉ :

- se traduit par des douleurs musculaires fixes.
- Comme l'Humidité est en excès, on agit par les points SU

ANTIQUES qui inhibent l'action de l'humidité :

- TING des méridiens INN,
- IU des méridiens YANG,

globalement au niveau des méridiens couplés au mouvement du Bois ;

- TING de TSOU TSIUE INN = 1 F,
- IU de TSOU CHAO YANG = 41 VB,

localement par les points TING des méridiens INN et par les points HO des méridiens YANG concernés par la zone douloureuse.

C - PEI de la chair :

1) Correspond à la perturbation du mouvement de la TERRE

- se manifeste par des atteintes de la chair, du tissu conjonctif,
- associées à des atteintes d'autres correspondances du mouvement de la Terre :

- trouble du goût
- atteinte des lèvres
- trouble du transit
- obsessions....

- Dans ce cas, il faut agir sur le méridien correspondant au mouvement de la Terre qui a le plus de sang = TSOU YANG MING, par l'intermédiaire des points SU ANTIQUES, par exemple : 41 E - 43 E.

2) Selon l'énergie perverse en cause :

- VENT :

- se traduit par des douleurs de la chair, erratiques.
- Comme le Vent est en excès, on agit par les points SU ANTIQUES qui inhibent l'action du Vent :

- KING des méridiens INN,
- TING des méridiens YANG,

globalement au niveau des méridiens couplés au mouvement de la Terre ;

- KING de TSOU TAE INN = 5 Rt,
- TING de TSOU YANG MING = 45 E,

localement par les points KING des méridiens INN et par les points TING des méridiens YANG, concernés par la zone douloureuse.

- FROID :

- se traduit par des douleurs de la chair, diffuses, aiguës.
- Comme le Froid est en excès, on agit par les points SU ANTIQUES qui inhibent l'action du Froid :

- IU des méridiens INN,

- HO des méridiens YANG, globalement au niveau des méridiens couplés au mouvement de la terre ;
- IU de TSOU TAE INN = 3 Rt,
- HO de TSOU YANG MING = 36 E, localement par les points IU des méridiens INN et par les points HO des méridiens YANG, concernés par la zone douloureuse.

– HUMIDITÉ :

- se traduit par des douleurs de la chair fixes.
- Comme l'Humidité est en excès, on agit par les points SU ANTI-QUES qui inhibent l'action de l'Humidité :
- TING des méridiens INN,
- IU des méridiens YANG, globalement au niveau des méridiens couplés au mouvement de la Terre ;
- TING de TSOU TAE INN = 1 Rt,
- IU de TSOU YANG MING = 43 E, localement par les points TING des méridiens INN et par les points IU des méridiens YANG, concernés par la zone douloureuse.

5 - TRAITEMENT GÉNÉRAL

- 1) Rééquilibrer le mouvement global d'énergie perturbé : Le diagnostic de perturbation du mouvement global d'énergie repose sur huit règles.
 - plénitude de YANG à l'extérieur :
 - agir par les points LO du niveau YANG MING : 40 E - 6 GI,
 - ou au niveau des membres par rapport au tronc : 29 E - 15 E.
 - Stagnation du YANG à l'extérieur :
 - mettre en mouvement par le CHAO YANG : 8 TR - 34 VB ou 41 VB,
 - par le YANG KEO.
 - Vide de YANG à l'extérieur :
 - ouvrir le INN pour engendrer le YANG par le 2 P et mettre en mouvement par le 8 TR.
 - En cas de non distribution du YANG central, le faire distribuer par le 12 VC associé au 10 GI - 36 E.
 - Plénitude de INN à l'extérieur :
 - interioriser le INN par les points LO du niveau CHAO INN : 5 C - 4 Rn.
 - ou au niveau du tronc par 15 Rn - 26 Rn.

- Stagnation de INN à l'extérieur :
 - traiter le TAE MO qui fait circuler tous les INN : 26 VB - 41VB,
 - ou agir sur le INN OE qui régit les espaces INN : 6 MC - 9 Rn,
 - ou agir sur le INN KEO.
 - Vide de INN à l'extérieur :
 - ouvrir le niveau TAE INN par les points IU : 9 P - 3 Rt.
 - Agir sur YANG OE qui régit les espaces YANG.
 - Dans le cas de non distribution du INN central, le faire distribuer par le 13 F.
 - Il est bien entendu que ce sera la symptomatologie qui conditionnera les choix des points pour traiter la perturbation énergétique.
- 2) Tonifier l'énergie de défense :
- Tonifier l'élaboration de l'énergie OE par les points :
10 VC - 11 VC - 13 VC.
 - Faire diffuser l'énergie OE à l'extérieur par le 18 GI.
- 3) Points à action spéciale :
- 11 V : point des os,
 - 34 VB : point des muscles et des tendons.

6 - TRAITEMENT LOCAL

- Selon la symptomatologie, on pourra avoir recours :
 - aux points Barrières
 - aux points Vent.
- Moxas, saignées, marteau "fleur de prunier" compléteront le traitement.

CONCLUSION

La pathologie des PEI n'est pas univoque, car on trouve associées :

- une pathologie d'origine interne :
 - perturbation d'un mouvement global d'énergie,
 - mauvaise élaboration ou non distribution de l'énergie OE;
- une pathologie d'origine externe qui traduit une désynchronisation entre l'homme et le macrocosme et qui est liée à la perturbation d'un des cinq mouvements de l'homme ;
- une pathologie d'origine extérieure liée à la pénétration du Froid, du Vent ou de l'Humidité qui sont plus à considérer ici comme agents extérieurs que comme énergies perverses.

Il ne faut donc pas réduire les PEI à une pathologie d'origine externe, la chronicité du processus impliquant un départ, une origine interne à l'homme dont il faut tenir compte pour le traitement.